

Installationsanleitung für CADISON R5.6

Vorbereitung der Installation

Vor der Installation der Software CADISON R5.6 sind sämtliche Verzeichnisse und Daten zu sichern (Projekt-Datenbanken, Vorlageobjekte des Object-Managers, Benutzerverwaltung; Konfigurationen; MATPIPE-Kataloge; sonstige kundenspezif. Anpassungen).

Veränderte Originaldaten können durch die Installation dieser CD überschrieben werden. Kopien oder umbenannte Komponenten werden durch die Installation nicht überschrieben.


Beachten Sie die Rechtevergabe auf Ihrem System, bevor Sie die Updates oder Anpassungen installieren! Zum Installieren benötigen sie Administratorrechte.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die **CADISON Hotline**


Telefon +49 6196 6092 500
Fax +49 6196 6092 202
Mail cadisonhotline@itandfactory.com

Installation


1. Legen Sie die CD-ROM ein und starten Sie die Installation mit CD-ROM:\> Setup.exe
2. Wählen Sie die Installations-Sprache (Deutsch/Englisch) aus



3. Der Install(Shield)Whizard startet die Setup-Routine, die Sie durch den weiteren Installationsvorgang leiten wird.




4. Bitte lesen Sie die Lizenz-Vereinbarung und bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit <ja>




- Setup untersucht Ihren Computer nach existierenden Dateien, um diese zur Sicherung anzubieten



- Damit die bestehenden Datenbanken gesichert werden können, müssen diese gestoppt werden. Sollen die Datenbanken gestoppt werden, bestätigen Sie bitte folgende Auswahl mit <ja>:



- Der Datenbank-Management-Dienst VERSANT wird entfernt




und nachfolgend die Möglichkeit zur Auswahl eines Backup-Verzeichnisses gegeben (Sicherungs-Speicherbedarf wird angegeben):

Hinweis:

Wenn Sie die Installation hier abbrechen sollten, weisen wir Sie darauf hin, daß die Systemdateien der bestehenden Installation erneut installiert werden müssen.


Auswahl des Backup-Verzeichnisses:




Bitte wählen Sie ein Backup-Laufwerk aus.
Nach der Auswahl, wird die Sicherung erstellt:



8. Wählen Sie den Installations-Modus aus




9. Definieren Sie den Installationsumfang und das Installationsziel




Die Module „ISOGEN-Interface“ und „Rohr2-Schnittstelle“ werden in einem separaten Schritt installiert.


10. Wählen Sie den Umfang der zu installierenden Objektmodelle aus




11. Bestimmen Sie die Sprache der Installationsdaten




12. Definieren Sie die wählbaren Verzeichnisordner für die Ablage der Konfiguration bzw. der Datenbanken und Projekte




13. Stellen Sie die Anbindung an die Basis-CAD-Anwendung und zu bestehenden Programmsystemen her.




14. Bestimmen Sie die AutoCAD-Konfigurationsdatei



15. Legen Sie den Datenbankmodus fest.



16. Wählen Sie, welche Schutzart Sie installieren möchten.




Softwareschutz

=> Einzelplatzlizenz


Netzwerklicenzschutz

=> Floating der Lizenzen über den NLM


17. Definieren Sie den Zugriff auf die Programmgruppe




18. Legen Sie die Programmgruppe fest





19. Abschließend kontrollieren Sie bitte Ihre Einstellungen und starten die Installation




20. Bestehende VERSANT-Dienste werden entfernt und die Festplatte auf eventuell existierende Installationskomponenten hin untersucht. Ist die Suche erfolgreich, werden die Bestandsdaten gesichert:




21. Nachfolgend läuft die Installation automatisch ab. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




22. Lagen vor der Installation bereits CADISON-Daten vor, können diese nun in die aktualisierte Umgebung übernommen werden



23. Nachfolgend ist das Setup beendet



und das System verlangt einen Neustart.



-
24. Nach dem Neustart können die Module „ISOGEN-Interface“ und/oder „Rohr2-Schnittstelle“ installiert werden. Wechseln Sie dazu bitte in das Verzeichnis CD-ROM:\> Modules.
Die „setup.exe“ befindet sich jeweils in den Unterverzeichnissen:
<Anwendung>\German\.
25. Damit alle Änderungen wirksam werden, muß zum Abschluß das System neu initialisiert werden.
Bitte führen Sie die entsprechende Funktion aus:
Start => Programme => Cadison R5.6 – Deutsch => Administration => System neu initialisieren.
26. Viel Erfolg mit der neuen CADISON Version R5.6.